

Installation WTS-Reader

1.1

Installation der Software


Systemvoraussetzungen:

Prozessor 1GHz oder besser, Windows 7 und neuer, 2 GB RAM oder mehr, USB 2.0 oder höher


- Starten Sie die Installationsroutine mit einem Doppelklick auf die Datei „*setup.exe*“ .




- Hinweis: „*Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 und x64)*“ wird vom WTS-Reader benötigt. Um dieses zu installieren klicken sie bitte im darauf folgenden Fenster auf „*Ich stimme zu*“.




- Bestätigen sie die möglicherweise erscheinende Meldung zur „Benutzerkontensteuerung“ mit „Ja“.
- Im nun folgenden Fenster bestätigen sie bitte die Installation des „WTS-Readers“ mit „Weiter“.




- Wählen sie nun aus ob das Programm für alle oder nur den aktuellen Benutzer installiert werden soll und bestätigen mit Klick auf „Weiter“.



- Klicken sie zur Bestätigung der Installation bitte auf „Weiter“.



- Bestätigen sie die möglicherweise erscheinende Meldung zur „Benutzerkontensteuerung“ mit „Ja“.
- Zum Abschluss klicken sie bitte auf „Schließen“.




1.2

Installation des Gerätetreibers

Systemvoraussetzungen:


Prozessor 1GHz oder besser, Windows 7 und neuer, 2 GB RAM oder mehr, USB 2.0 oder höher

- Doppelklicken sie bitte auf den Ordner „*Driver Installation Tool*“.




- Zur Installation des Gerätetreibers ist es erforderlich zu wissen ob eine 32-Bit- oder eine 64-Bit Version von Windows installiert ist.


Gehen Sie wie folgt vor wenn auf dem Computer **Windows 11** ausgeführt wird:
eine 32-Bit- oder eine 64-Bit-Version von Windows ausgeführt wird:

1. Öffnen Sie "System", indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start  klicken und dann mit der linken Maustaste auf System klicken.
2. Rechts unter Gerätespezifikationen können Sie den Systemtyp ablesen.


Gehen Sie wie folgt vor wenn auf dem Computer **Windows 10** ausgeführt wird:
eine 32-Bit- oder eine 64-Bit-Version von Windows ausgeführt wird:

3. Öffnen Sie "System", indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start  klicken und dann mit der linken Maustaste auf System klicken.
4. Rechts unter Gerätespezifikationen können Sie den Systemtyp ablesen.


Gehen Sie wie folgt vor, um herauszufinden, ob auf Ihrem Computer unter **Windows 7** oder Windows Vista eine 32-Bit- oder eine 64-Bit-Version von Windows ausgeführt wird:

1. Öffnen Sie "System", indem Sie auf die Schaltfläche Start  klicken, mit der rechten Maustaste auf Computer klicken und dann auf Eigenschaften klicken.
2. Unter System können Sie den Systemtyp ablesen.


- Doppelklicken sie, wenn sie ermittelt haben welche Windows-Version auf Ihrem Rechner installiert ist, entweder auf „x86“ für eine 32-Bit-Version oder auf „x64“ für eine 64-Bit-Version.




- Doppelklicken sie nun auf die Datei „MCP2200DriverInstallationTool.exe“.



- Bestätigen sie die möglicherweise erscheinende Meldung zur „Benutzerkontensteuerung“ mit „Ja“.
- Klicken sie im folgenden Fenster auf „Weiter“.



- Klicken sie im darauf folgenden Fenster auf „I accept“ und dann auf „Weiter“ um die Installation des Gerätetreibers zu starten.



- Zum Abschluss klicken sie auf „Fertig stellen“.

